

アローン・イン・ザ・ダーク 2

ALONE IN THE DARK 2™

A New Virtual Mystery Starring Edward Carnby



PC-9821/PC-9801
CD-ROM、フロッピーディスク版



はじめに……

■ この度は本製品をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。
このゲームは、全てのキャラクターがポリゴンで描かれており、その動きは非常にリアルに表現されています。3Dアクション・アドベンチャーゲームの傑作、「Alone in the Dark2」を思う存分お楽しみ下さい。

■ パッケージの中には下記のもものが同梱されています。不足がある場合は商品をお求めになった販売店、あるいは当社ユーザーサポートまでご連絡下さい。

オリジナルゲームディスク……………11枚
または
オリジナルゲームCD-ROM……………1枚
マニュアル（本書）……………1冊
マニュアルには、ユーザー登録カード（ハガキ）が添付されています。そのシリアルナンバーが、お客様のユーザー番号になります。詳細は13ページ「◆AMTユーザーサポート」の項目を参照して下さい。

プロテクトカード（フロッピーディスク版のみ）……………1組
マニュアルプロテクト用でトランプ模様のカード（6枚）です。

新聞（英語版／日本語訳）……………各1部
ゲームの発端となる誘拐事件を報じた当時の新聞です。

CONTENTS

◆動作環境	1
●対応機種●注意事項●必要環境（フロッピーディスク/CD-ROM版）●対応周辺機器	
◆インストールからゲームスタートまで	2
●インストール方法●ゲームスタート●コピープロテクト	
◆オプション設定と起動ディスク作成	5
●「オプションの設定と起動ディスクの作成」プログラムの起動●オプションの設定●起動ディスクの作成（フロッピーディスク/CD-ROM版）	
◆キャラクター操作説明	8
●移動●押す●戦闘●その他	
◆画面説明	9
●メインメニュー●オプション画面とアイテムの選択●ゲーム設定画面	
◆トラブル処理	11
●トラブル処理（ゲーム進行アドバイス）	
◆A M T ユーザーサポート	13
●ユーザー登録●無償交換●有償交換●ユーザーサポート用チェックシート	
●ユーザー登録カードについて●アンケート用雑誌コード●ユーザー登録カード	

◆動作環境

●対応機種

- ・PC-9821Ae/As/Ap/Af/An/As2/AP2/Bp/Bs/Be/Bf/Ce/Ce2/Cs2/Xn/Xp/Xs/Xe
Ne/Ns/Np/Nd/Ne2/AP3/As3/Cb/Cx/Cf
- ・PC-9801BA/BX/BA2/BX2/BS2/FA

●注意事項

- ・PC-9821/Nシリーズ、Xシリーズは、BGM、効果音を出す為、下記の音源ボードが必要です。
- ・PC-9821/Bシリーズ、及びPC-9801シリーズでは、Windowsアクセラレータボードと、それに対応したアナログカラーディスプレイが必要です。
- ・Sound Blasterを使用する事で、よりクオリティーの高いサウンドでゲームが楽しめます。
- ・ハードディスクの圧縮ツールを使用されている場合の動作の保証はできません。

●必要環境

- ・386DX 20MHz以上のCPU(486SX 16MHz以上推奨)
- ・MS-DOS5.0/5.0A
- ・3.6MB以上のRAMが必要です。
- ・593KB以上の最大プログラムサイズが必要です。
- ・ハードディスク必須(17MB以上の空き容量が必要です。)
- ・フロッピーディスク版
本体内臓の純正フロッピーディスクドライブ1台が必要です。
- ・CD-ROM版
(株)日本電気純正CD-ROMドライブ、クリエイティブ・メディア(株)純正CD-ROMドライブ

●対応周辺機器

- ・音源ボード : (株)日本電気 PC9801-26X
: クリエイティブ・メディア(株) Sound Blaster16
- ・アクセラレータボード : (株)I・Oデータ機器 GA-1024A/GA-1280A/GA-98NBシリーズ
: (株)カノーブス Power Windowシリーズ
: (株)メルコ WAB-1000/WAB-2000/WSR-E
- ・CD-ROM : (株)日本電気純正の内臓ドライブ、外付けドライブ
: Sound Blasterに接続できるクリエイティブ・ラボ、国内ではクリエイティブ・メディア(株)の純正の外付けドライブ
: サードパーティー製の内臓ドライブあるいは外付けドライブで、ドライブにMSCDEX.EXEバージョン2.23以上を使用するドライブ

◆インストールからゲームスタートまで

●インストール方法

- ①MS-DOSを起動して下さい。
 - ②DISK1のフロッピーディスク、または、CD-ROMを各ドライブに入れて下さい。ここでは、Aドライブをハードディスク、Cドライブをフロッピードライブ、DドライブをCD-ROMドライブとして説明します。
 - ③下記のように入力しリターンキーを押し、カレントドライブをフロッピーディスクの場合はCドライブに、CD-ROMの場合はDドライブにして下さい。
フロッピーディスク：例) A:¥>C:
CD-ROM ：例) A:¥>D:
 - ④下記のように入力しリターンキーを押して下さい。インストーラーが起動します。
フロッピーディスク：例) C:¥>AITDINST
CD-ROM ：例) D:¥>AITDINST
 - ⑤ご使用の音源ボード及びアクセラレーターボードに合わせて各種設定を行い、最後に実行を選択して下さい。インストールが開始されます。
文字入力は、必ずCAPSロックキーを外して下さい。
- ※インストール終了後に起動ディスクを作成することができます。あらかじめフォーマット済みのフロッピーディスクを1枚用意してください。詳細は5ページ「◆オプション設定と起動ディスク作成」の項目を参照して下さい。

●ゲームスタート

- ①Alone in the Dark2をインストールしたディレクトリに移動して下さい。
フロッピーディスク：例) A:¥>CD ¥AMT¥INDARK2
CD-ROM ：例) A:¥>CD ¥AMT¥INDARK2
- ②下記のように入力しリターンキーを押して下さい。ゲームが始まります。
フロッピーディスク：例) A:¥>ALONE2FD
CD-ROM ：例) A:¥>ALONE2CD

※ゲームの起動には多くのコンベンショナルメモリ（最大プログラムサイズ）が必要になりますので、起動ディスクを作成されることをお勧めいたします。詳細は5ページ「◆オプション設定と起動ディスク作成」の項目を参照して下さい。

フロッピーディスク版

例えば以下のように表示されます。


プロテクト

スピードの10

＜ホールナンバー3＞

まず該当するカードを、1つ目に指示されたマークが上になるように2枚重ねます。
(この場合スペードの10の上にクラブのQを重ねてください。)

こうして重ねられたカードのマークの中から、切り抜かれた窓の指示された番号を
左上から右方向へ順次たどりその色とマークを調べます。



ホールナンバー2

- ホールナンバー4

- ホールナンバー5

- ホールナンバー6

そして探し出したマークと色に該当するファンクションキーを順次押せばコピープロテクトが解除されます。

例えば、左記の例では3番目の窓のマークは黄色いスペードです。この場合F 1とF 6を順次押せばプロテクトが解除されます。

F 1 ……スペード	F 6 ……黄色
F 2 ……ハート	F 7 ……緑
F 3 ……ダイヤ	F 8 ……青
F 4 ……クラブ	F 9 ……紫
F 5 ……なし	F 10 ……オレンジ(赤)

CD-ROM版

CD-ROMプロテクトになっておりますので、ゲーム開始時はAlone in the Dark2CD-ROMをセットして下さい。

ご注意

他のソフトを使用した後に、当ソフトを使用する場合は、必ず本体のリセットを行うか、一度電源をOFFにして下さい。また、当ソフトの使用後に他のソフトを使用する場合も同様にして下さい。

◆オプション設定と起動ディスク作成

●「オプション設定と起動ディスク作成」プログラムの起動

①Alone in the Dark2をインストールしたディレクトリに移動して下さい。

例) A:¥>CD ¥AMT¥INDARK2

②AITDINSTと入力後にリターンキーを押して下さい。メニューが表示されます。

例) A:¥>AITDINST

●オプションの設定

ご使用の音源ボード及びアクセラレーターボードに合わせて各種設定を行い、最後に実行を選択して下さい。各種設定が変更されます。

●起動ディスクの作成

起動ディスクを作成する前に、フロッピーディスクをフォーマットする必要があります。フォーマットの詳細については7ページ「※フロッピーディスクのフォーマット」を参照して下さい。

起動ディスクとは必要最低限の機能を持ったMS-DOSのシステムが入ったフロッピーディスクです。このフロッピーディスクでコンピューターを起動すれば、メモリ不足などの問題を解決する事ができます。

フロッピーディスク版

①フォーマット済みのフロッピーディスクをフロッピードライブに入れて下さい。メッセージに従って作成ドライブ（フロッピーディスクを入れたドライブ）を指定し、リターンキーを押して下さい。

②MS-DOSのシステムがインストールされているディレクトリをメッセージに従って指定し、実行を選択して下さい。起動ディスクが作成されます。

③最後に下記のファイルがあるかDIRコマンドで確認して下さい。

例) A:¥>DIR C:

COMMAND.COM

CONFIG.SYS

AUTOEXEC.BAT

HIMEM.SYS

EMM386.EXE

MOVEDIR.EXE

④起動ディスクをフロッピードライブに挿入したままリセットすると、ゲームが立ち上がります。

CD-ROM版

①フロッピーディスク版の②までの手順に従ってください。(5ページ参照)

②ご使用のCD-ROMドライブに対応した、下記のファイルを起動ディスクにコピーして下さい。このファイルはCD-ROMに含まれています。コピーする際には、例にしたがってCONFIG.SYS・AUTOEXEC.BATにファイル名を変更して下さい。ここでは、Aドライブをハードディスク、Cドライブをフロッピードライブ、DドライブをCD-ROMドライブとして説明します。

- (株)日本電気 純正CD-ROMドライブを使用している場合

CONFIG.NEC

AUTOEXEC.NEC

例) A:¥>COPY D:¥CONFIG.NEC C:¥CONFIG.SYS

A:¥>COPY D:¥AUTOEXEC.NEC C:¥AUTOEXEC.BAT

- クリエイティブ・メディア(株) 純正CD-ROMドライブを使用している場合

CONFIG.SB

AUTOEXEC.SB

例) A:¥>COPY D:¥CONFIG.SB C:¥CONFIG.SYS

A:¥>COPY D:¥AUTOEXEC.SB C:¥AUTOEXEC.BAT

- その他のCD-ROMドライブを使用している場合

MS-DOS付属のエディターやMS-Windowsのメモ帳等を使用して、起動ディスクのCONFIG.SYSにCD-ROMドライバーを組み込むためのDEVICEHIGH行を、AUTOEXEC.BATにMSCDEX設定の行を追加して下さい。

例) 下記はLOGITECのCD-ROMドライブを使用する場合の例です。この例を参考にしてご使用のCD-ROMドライブに合ったCD-ROMドライバーを組み込んで下さい。

[CONFIG.SYS]

DEVICE=¥HIMEM.SYS

DEVICE=¥EMM386.EXE

DOS=HIGH,UMB

・次の1行を追加して下さい。

DEVICEHIGH=¥LOGCD.SYS /D:CD_101

FILES=10

BUFFERS=5

LASTDRIVE=Z

[AUTOEXEC.BAT]

@ECHO OFF

PROMPT=\$p\$g

・次の一行を追加して下さい。

LH ¥MSCDEX /V /D:CD_101 /M:15 /E

¥movedir.exe alone2cd.bat

¥command.com /c alone2cd.bat

③ご使用のCD-ROMドライブに対応した、下記のファイルを起動ディスクにコピーして下さい。

○㈱日本電気 純正CD-ROMドライブを使用する場合

1. MS-DOSのシステムがインストールされているディレクトリに移動して下さい。

例) A:¥>CD ¥DOS

2. 下記のファイルを起動ディスクにコピーして下さい。

NECCD.SYS

MSCDEX.EXE

例) A:¥>COPY NECCD.SYS C:

A:¥>COPY MSCDEX.EXE C:

○クリエイティブ・メディア㈱ 純正CD-ROMドライブを使用している場合

1. SB16ドライブがインストールされているディレクトリに移動して下さい。

例) A:¥>CD ¥SB16¥DRV

2. 下記のファイルを起動ディスクにコピーして下さい。

SBCD.SYS

MSCDEX.EXE

例) A:¥>COPY SBCD.SYS C:

A:¥>COPY MSCDEX.EXE C:

○その他のCD-ROMドライブを使用している場合

ご使用のCD-ROMドライブに対応した、CD-ROMドライバ及びMSCDEX.EXEを起動ディスクにコピーして下さい。

④最後に下記のファイルがあるかDIRコマンドで確認して下さい。

例) A:¥>DIR C:

COMMAND.COM

CONFIG.SYS

AUTOEXEC.BAT

HIMEM.SYS

EMM386.EXE

MOVEDIR.EXE

NECCD.SYS (ご使用のCD-ROMドライブに対応したドライバ)

MSCDEX.EXE

⑤起動ディスクをフロッピードライブに挿入したままリセットすると、ゲームが立ち上がります。

※フロッピーディスクのフォーマット

新しいフロッピーディスク (2HD、2DDのどちらでも可能) を1枚用意して下さい。そのフロッピーディスクをフロッピードライブにいれ、下記のコマンドでフォーマットして下さい。ここでは、ドライブCにフロッピーディスクを入れたものとして説明します。

例) A:¥>FORMAT C: /S

◆キャラクター操作説明

キャラクターは、自分が置かれた状況により、様々な行動をとります。ここではその基本的な操作方法を紹介します。但し、使用するアイテムによっては、行動パターンが異なります。詳細は10ページ「◆画面説明／●オプション画面とアイテムの選択」の項目を参照して下さい。

●移動

移動はカーソルキーで行います。

↑：前進します。(2回素早く押すと走り出します。)

↓：後進します。

←：左回りに向きを変えます。

→：右回りに向きを変えます。

●押す

スペースキーを押しながら、カーソルキー(↑)を押し続けると、障害物等を動かす事ができます。

●戦闘

“戦う”を選択し、スペースキーを押しながら、カーソルキーを押すと、敵のキャラクターと戦う事ができます。

・素手での戦闘

↑：頭突きをします。 ←：左手でパンチをします。

↓：蹴り上げます。 →：右手でパンチをします。

・武器での戦闘

オプション画面で使用したい武器を選択して下さい。

a. 銃の使用

←：銃口を左に向けます。 →：銃口を右に向けます。

↑：銃を撃ちます。(残弾数を確認して下さい。)

b. 刃物の使用

←：左から右に斬りつけます。 →：右から左に斬りつけます。

↑：上から下に斬りつけます。 ↓：防御と受け流しをします。

●その他

S：ゲーム設定画面を呼び出さずに、効果音のON/OFFができます。

M：ゲーム設定画面を呼び出さずに、BGMのON/OFFができます。

P：ゲームを一時停止(ホーズ)できます

I：オプション画面を呼び出します。

◆画面説明

●メインメニュー

ゲームが立ち上がるとメインメニューが表示されます。

・ニューゲーム

ゲームを新しく始めます。

・ロードゲーム

セーブデータの名前と、セーブした場所のゲーム画面が表示されます。セーブデータの名前にカーソルを合わせてリターンキーを押すと、そこからゲームを開始できます。

・パラメーター

ゲームの難易度を設定できます。カーソルキーで難易度を変更して下さい。但し、難易度設定は、ニューゲームの時のみ有効です。ゲームの途中で設定を変更することはできません。初期の難易度設定はノーマルモードに設定してあります。



メインメニュー画面



パラメーター画面

ORG：オリジナルモード NOR：ノーマルモード ESY：イージーモード

CARNBY'S HP：主人公カーンビーの体力です。

CARNBY'S AP：主人公カーンビーの攻撃力です。

PIRATES HP：敵キャラクター達の体力です。

PIRATES AP：敵キャラクター達の攻撃力です。

CARTRIDGE：機関銃の弾丸数です。

FLASK POINT：主人公カーンビーの体力の回復値です。

・終了

ゲームを終了しMS-DOSの画面に戻ります。

●オプション画面とアイテムの選択

キャラクターの行動を選択したり、武器などのアイテムを使用するときは、リターンキーまたはIキーでオプション画面に切り替えて下さい。下記の様な画面を呼び出せます。行動やアイテムの選択は、上下のカーソルキーで行います。尚、決定はリターンキーか、スペースキーです。

・写真内①のウインドウは、キャラクターの行動や使用するアイテムを選択します。

・写真内②のウインドウは、キャラクターか、選択したアイテムが表示されます。

キャラクターの場合：残りの体力が表示されます。


アイテムの場合：アイテムが表示されます。弾丸のように数

に限りがある物は、残りの使用回数が表示されます。

・写真内③のウインドウは、①の選択に対しての行動内容が表示されます。


キャラクターの場合：「戦う」や「押す」等を選べます。

アイテムの場合：アイテムにより異なります



オプション画面

●ゲーム設定画面



ゲーム設定画面

ゲーム中にESCキーを押すと、ゲーム設定画面を呼び出せます。上下カーソルキーでカーソルを動かしてリターンキーで決定できます。

・ゲーム再開

ゲーム画面に戻ります。

・セーブゲーム

セーブ画面が表示されます。セーブデータの名前を入力して下さい。セーブデータは6つまで作成可能です。

・ロードゲーム

ロード画面が表示されます。ロードしたいデータを選択して下さい。

・BGMのON/OFF

BGMの有無を選択できます。

・効果音のON/OFF

効果音の有無を選択できます。

・高/低解像度

グラフィックの表現度の高・低を選択ができます。

・終了

現在プレイしているゲームを終了し、メインメニューに戻ります。

◆トラブル処理とスムーズなゲーム進行

●トラブル処理

ここでは発生した問題の解決策や、ゲーム進行に於の簡単なアドバイスを紹介します。

【問題】

うまくインストールできない！

【参考】

- ・ Alone in the Dark2をインストールの場合、ご使用の設定環境によってはインストーラーが正常に動作しないことがございます。このような問題が起きたら、XCOPYコマンドを使用して、すべてのファイルをコピーして下さい。

ここでは、Aドライブをハードディスクドライブ、Cドライブをフロッピードライブ、DドライブをCD-ROMドライブとして説明します。

- ①ゲームをインストールするディレクトリ（¥AMT¥INDARK2）を作成して下さい。

フロッピーディスク：例) A:¥>MD AMT
A:¥>CD AMT
A:¥>MD INDARK2
CD ROM : 例) A:¥>MD AMT
A:¥>CD AMT
A:¥>MD INDARK2

- ②すべてのファイルを、①で作成したディレクトリ（¥AMT¥INDARK2）にコピーして下さい。FD版では、Disk1～11を順番にコピーして下さい。

フロッピーディスク：例) A:¥>XCOPY C:¥*,* A:¥AMT
CD-ROM : 例) A:¥>XCOPY D:¥*,* A:¥AMT

- ③すべてのファイルをコピーした後に、FD版の場合は、AMTJOIN.EXEを実行して下さい。CD ROM版では使用しません。

フロッピーディスク：例) A:¥>AMTJOIN
CD-ROM : 使用しない

- ④ゲームを起動する場合には、5ページの「◆オプション設定と起動ディスクの作成」の項目を参照し、各種オプション設定を変更後に起動して下さい。

【問題】

起動ディスクが作成できない！

【参考】

CONFIG.SYSのFILES及びBUFFERSを30以上に設定して下さい。

【問題】

ゲームが立ち上がらない！

ゲームが途中で止まってしまう！

画面がうまく表示されない！

【参考】

- ・ Alone in the Dark2をハードディスクにインストールしましたか？
- ・ マニュアルの説明通りに正しくインストールされていますか？
インストールについての詳細は2ページ「◆インストールとゲームスタート」の項目を参照して下さい。
- ・ アクセラレーターボードの装着は正確ですか？

接続を確認して下さい。

- ・アクセラレーターボード本体の設定は行いましたか？

アクセラレーターボード本体の設定については、ご使用になっているアクセラレーターボードの説明書を参考にして下さい。

- ・「オプション設定」のアクセラレーターボードの設定は合っていますか？

使用可能なアクセラレーターボードについての詳細は1ページ「◆動作環境」の項目を参照して下さい。

アクセラレーターボードの設定についての詳細は5ページ「◆オプション設定と起動ディスク作成」の項目を参照して下さい。

- ・十分な空きメモリがありますか？

CHKDSKコマンドで最大プログラムサイズを確認して下さい。必要メモリについての詳細は1ページ「◆動作環境」の項目を参照して下さい。もし足りない場合には起動ディスクを作成して下さい。起動ディスク作成についての詳細は5ページ「◆オプション設定と起動ディスク作成」の項目を参照して下さい。

【問題】

音がうまく鳴らない！

音が出ない！

【参考】

- ・ご使用の音源ボードと設定が一致していますか？

音源ボードの設定についての詳細は5ページ「◆オプション設定と起動ディスク作成」を参照して下さい。

- ・音源ボードの装着は正確ですか？

接続を確認して下さい。

- ・スピーカーの電源はONになっていますか。

- ・ボリュームのレベルは適切ですか？

スピーカーを確認して下さい。

- ・ヘッドホンを接続していませんか？

接続されているとスピーカーから音は出ません。

【大問題】

ゲームに行き詰まった！

【参考】

- ・入手できる書物やアイテムの中には重要なヒントを含む物があります。また、登場するキャラクター達の言葉は、“謎”を解く上での非常に重要な手掛かりとなります。彼らのたあいのないセリフにも耳を傾けてみましょう。
- ・先に先に進もうとするだけでなく、一度引き返し見直してみる事も重要です。アイテムの取り忘れや、まだ調べていない場所などはないでしょうか。
- ・何気ない場所にもヒントは隠れています。それらが語りかける「メッセージ」を見つけた事ができれば、ゲームを楽に進める事ができるでしょう。
- ・どのような“謎”でも、何等かの行動をする事でクリアできます。アイテムは使用するだけでなく、置くことも可能です。
- ・ある種の行動は、位置が重要になります。一度失敗してもあきらめず、もう一度色々な方向からチャレンジしてみましょう。

◆AMTユーザーサポート

●ユーザー登録

16、17ページのユーザー登録カードは必ず商品名、機種名、ご氏名等を記入の上、投函ください。ユーザー登録を済ませておられない方は、ユーザーサポートを受けられませんのでご注意ください。

●無償修理

本製品をお買い上げ後、1ヶ月内に、材料あるいは製造上の不備により不具合が発生した場合には、無償で修理させていただきます

購入年月日を証明する書面、購入されたディスク(又は、CD-ROM)と、「●ユーザーサポート用チェックシート」の必要な欄に詳細を記入して、下記の住所に送付してください。

〒167 東京都杉並区天沼3-1-1 関根ビル3F
株式会社アローマイクロテックス ユーザーサポート係

●有償交換

誤った使用や不適当な扱いによる不具合または損傷の場合等、不具合の原因が本製品以外にある場合には、1,545円(税込み)の交換手数料により交換させていただきます。

購入年月日を証明する書面、購入されたディスク又はCD-ROMと、「●ユーザーサポート用チェックシート」の必要な欄に詳細を記入して、無償交換の場合と同じ住所に送付してください。

ユーザーサポート 電話03-3398-6361

ゲームのヒントについて等、内容に関する質問には一切お答えできません。予めご了承下さい。

受付時間 月～金(土・日・祝祭日及び年末年始はお休みさせていただきます)

・10:00～12:00及び13:00～17:00

●ユーザーサポート用チェックシート

ソフトウェア名	アローン・イン・ザ・ダーク2		バージョン	PC98シリーズ(FD・CD-ROM)	
シリアル番号	EA		購入日	19 / /	
メーカー			電話番号	()	
名前			FAX番号	()	
住所	〒				
使用パソコン名					
CPU			MS-DOSバージョン		
MEMコマンド 実行状況	最大プログラムサイズ： 使用可能EMSメモリ： 使用可能XMSメモリ：				
インストール時 設定項目	BGM： SAMPLEカード： アクセラレーターカード：				
起動ディスク	(使用 ・ 未使用)				
ハードディスク	メーカー：		MB中		MB空き
	SASI・SCSI2・IDE・その他()				
CD-ROM	型番：		メーカー：		
	SASI・SCSI2・IDE・独自() ()倍速				
	デバイスドライバ MSCDEX：				
Windows	型番：		メーカー：		
アクセラレーターボード	ディスプレイドライバのセットアップ (済 ・ 未)				
音源ボード	型番：		メーカー：		
	設定 I/Oアドレス：		割込レベル：		DMAチャンネル：
	デバイスドライバの設定 (済 ・ 未)				
その他	ここに外付けのハードディスクや周辺機器がございましたら、全てお記入下さい。				
お問い合わせ 内容	ここに、詳しくお書き下さい。				

※このシートはコピーしてご使用下さい。

障害の場合はCONFIG SYS AUTOEXEC.BATの内容が記載された別紙を添付して下さい。
記入スペースが足りない場合は別紙を添付して下さい。

●ユーザー登録カードについて

この度は当社製品をお買い上げいただきまして、誠に有難うございます。

この「ユーザー登録カード」は、お客さまが本製品をお買い上げいただいた事を証明するものです。「ユーザー登録カード」をご返送されない場合、本製品のユーザーサポートが受けられませんのでご注意ください。なお、右ページ（ハガキ裏面）のアンケートは、今後の企画開発の参考にさせていただきます。また、新製品等のご案内をさせていただきますこととございます。

●アンケート用雑誌コード一覧

アンケート②、⑤の質問の雑誌コードは以下の番号をお書き下さい

101:ASCII	102:EYE-COM	103:GAME BLAST	104:I/O
105:LOGIN	106:My Computer	107:PC MAGAZINE	108:PC WEEK
109:PCfan	110:PCing		
111:PCセンサー	112:SUPER ASCII	113:アサヒパソコン	114:アブリック
115:コンプティーク	116:パソコン倶楽部	117:マイコン	118:マイコンBASICマガジン
119:電撃	120:月刊PC	121:日経コンピュータ	122:日経パソコン
123:日経バイト	124:特選街	125:ほそ	126:PC WAVE
127:日経クリック	128>Hello!PC	129:PC WORK	130:GAME Walker
201:CD ROMfan	202:CD ROMマガジン	203:TECH LOGIN	
204:メディアダイレクトCD ROMマガジン		205:TECH MAC	
206:TEC WIN			
301:Cマガジン	302:MSJ	303:インターフェース	304:ざんげ
305:トランジスタ技術	306:トラ技コンピュータ		
401:98マガジン	402:Oh!PC	403:OH!FM TOWNS	404:Oh!X
501:DOS/V POWER REPORT		502:DOS/V USER	503:DOS/Vマガジン
601:MAC Bros	602:MAC Fan	603:MAC JAPAN	604:MAC LIFE
605:MAC POWER	606:MAC USER	607:MAC WORLD Japan	608:日経MAC
701:THE WINDOWS	702:WINDOWS WORLD	703:WINDOWSマガジン	704:月刊WINDOWS

①あなたのご使用機種はなんですか？

②この商品を初めてお知りになったのは？

(b、cの項目は前ページの番号を参照してお書き下さい)

a.店頭 b.広告(雑誌コード□□□) c.記事(雑誌コード□□□)
d.友人知人の薦めで e.その他()

③この商品をお買上げになった理由は？

④この商品の評価は？(5満足…3普通…1不満)

a. ゲーム性	5	4	3	2	1
b. 画面	5	4	3	2	1
c. マニュアル	5	4	3	2	1
d. パッケージ	5	4	3	2	1
e. 価格	5	4	3	2	1
f. 総合評価	5	4	3	2	1

⑤よく読まれるコンピューター雑誌は？(3つまで)

(雑誌コードは前ページの表を参照してお書き下さい)

雑誌コード□□□・□□□・□□□

その他()

⑥今一番移植を希望するソフトは何ですか？

⑦CD-ROMドライブはお持ちですか

☐ YES ☐ NO

⑧ご意見、ご要望等ございましたらお書き下さい。

ご協力ありがとうございました

POST CARD

1 6 7-0 0

料金受取人払

荻窪局承認

391

巻出有効期間

平成8年8月

30日まで

〔切手を貼らずに〕
ご投函ください

(受取人)

東京都杉並区天沼3-1-1

関根ビル 3F

株式会社

アローマイクロテックス

ユーザーサポート係行

●ユーザー登録カード●

シリアル#A

232494

ふりがな			商品名	Alone in the Dark2	
お名前					
ふりがな					
ご住所	〒				
TEL ()					
ご職業	●学生(小 中 高 大 専門)				
生年月日	19	年	月	日	歳 男・女
購入日			購入店名		

シリアルNo.A 232494

◆ユーザー登録カード◆

この度は当社製品をお買上げいただきまして、誠に有難うございます。

この「ユーザー登録カード」は、お客さまが本製品をお買上げいただいた事を証明するものです。「ユーザー登録カード」をご返送されない場合、本製品のユーザーサポートが受けられませんのでご注意ください。なお、ハガキ裏面のアンケートは、今後の企画開発の参考にさせていただきます。また、新製品等のご案内をさせていただくともございます。

PC-9821/PC-9801版クレジット

Published by

Arrow Micro-Techs Corp.

Developed by

Inforgrames and Arrow Micro-Techs Corp.

©1993, 1994 Inforgrames Muktimedia S.A.

©1994 Arrow Micro-Techs Corp. Distributed by Arrow Micro-Techs Corp.

■Original Version

Produced by
BRUNO BONNELL

Directed by
Franck De Girolami

Screenplay
Hubert Charpenet

Production Design
Patrick Charpenet

Technical Assistant
Vincent Terrailon

Cutting
Laurent Paret
Christophe Nazaret
Laurent Berther

Modelling 3D & Animations
Frederique Bourgin
Jean. Marie Nazaret

Set Designers
Jean. Christophe Blanc
Frederique Nantermet
Sylvie Silvy

Designers
Christophe Anton
Josiane Girard

Illustrations
Daniel Balagl

Roughman
Thomas Chanel

Screenplay Adapted by
Frederic Cornet
Christian Nabais

Original Score & Sound Effects
Jean. Hue Escalant

Additional Music
Fhierry Caron
L. P

Publishing
Edith Protiere
Olivier Robin

Translations
Beate Reiter-Vialle

Special Thanks To
Eric Mottet
Olivier Goulay
Camille Gelloz
Patrice Ponce
Christiane Ggorlon

■Japanese Version

Executive Producer
Ryuichi Hiraide

Producer
Chuck Willen

Director
Kiyoshi Ohkawa

Assistant Director
Takeo Mogi

Programmers
Hideyuki Ueno
Kiyokazu Kakiuchi
Toshihara Moriyama

Executive Marketing Manager
Katsura Kawano

Product Manager
Shinichi Ito

Public Relation
Toshikatsu Yamamoto

International Marketing Manager
Davis C. Zook

Sales Manager
Hitoshi Furuya

Sales
Takeshi Saito
Ruriko Kasai
Kaori Uchizono

Translation
Group Crambon

Test Players
Norio Imai
Daisuke Ryuzaki

Voice Production
P-Cube Co.,Ltd.

Voice
Edward Carnby
Hirohiko Kakegawa

One Eyes Jack
Yuusaku Yara

Elisabeth Jarret
Haru Endou

Senator Grandt
Michihiro Ikemizu

Striker
Osamu Saka

ご注意

- A. コンピュータ・ゲーム・ソフトウェア「アローン・イン・ザ・ダーク2」(以下、本プログラムと表記)は、ユーザー個人が自分でゲームを楽しむ為のみに使用することができます。株式会社アローマイクロテックスの承認を得ずに、本プログラムを第三者に使用させることはできません。
- B. 本プログラム及び、マニュアル内容などの一部を、株式会社アローマイクロテックスの承認を得ずに複製することは、法律により禁止されています。
- C. 本プログラムは1台のハードウェアでのみ使用可能です。ネットワーク及びその他の方法で、同時に複数のハードウェア使用することはできません。複数のハードウェアで同時に使用する場合には、使用する台数の分だけ本プログラムを購入して下さい。
- D. 本プログラム及び、本プログラムのコピー全部または一部を、譲渡、貸与、移転により第三者に使用させることはできません。
- E. 本プログラムに対してリバース・エンジニアリング、デコンパイル、逆アセンブルなどの行為はできません。



株式会社アローマイクロテックス
〒167東京都杉並区天沼 3-1-1 関根ビル3F

"Alone in the Dark™" published under license from Infogrames Multimedia S.A.
©1993,1994. "Infogrames" and "Alone in the Dark" are trademarks of Infogrames Multimedis S.A.
and are used with permission
ALL RIGHTS RESERVED. Licensed in conjunction with JPI.
©1994 ARROW MICRO-TECHS CORP.

